

# Beeldbank-controle bij gebruik van Ant-Beeld

Als Ant-Beeld gebruiker heeft u de mogelijkheid een beeldbank-controle uit te laten voeren. Dit is mogelijk als u van Ant-EAB minimaal versie 6.88 en van Ant-Beeld minimaal versie 3.0.5. geïnstalleerd heeft.

De beeldbank-controle houdt in dat er wordt gekeken of een foto, die gekoppeld is aan de aanvoerbrieven, al op de beeldbank staat en of deze nog geldig is op de veildag. Deze controle wordt uitgevoerd bij het verzenden van de aanvoerbrieven. Voor deze controle wordt gebruik gemaakt van een bestand waar alle foto-id's met einddatum in staan.

U heeft de mogelijkheid de instellingen van de controle zelf in te stellen. Dit kunt u doen in Ant-EAB bij "Instellingen/Bedrijf" onder "Beeldbank". Wat de mogelijkheden zijn vindt u hieronder:

## Controle

Controle geeft aan hoe de EAB met de gekoppelde foto gecontroleerd wordt.



U heeft drie mogelijkheden:

- 1) **Nooit:** Ant-EAB controleert niet of de foto die gekoppeld is aan de partij aanwezig is op de beeldbank en of deze geldig is op de dag van het veilen.
- 2) **Handmatig:** U bepaalt zelf wanneer u met de beeldbank synchroniseert. Dit doet u door in Ant-Beeld bij "Extra" op "Lees einddatums uit beeldbank" te klikken. Het controlebestand wordt dan eenmalig bijgewerkt. Ieder keer dat u een foto koppelt en verzendt wordt het controlebestand bijgewerkt. U hoeft niet na iedere wijziging de einddatums uit de beeldbank te lezen.
- 3) **Automatisch:** Met deze instelling zal Ant-EAB, iedere keer dat uw brieven verzonden worden, eerst de laatste foto-gegevens van de beeldbank opvragen en het controlebestand updaten. U bent er dan zeker van dat de gekoppelde foto's nog geldig zijn op de beeldbank tijdens het veilen.